

CÓMO ACCEDER AL GEOSERVICIO WMS (Web Map Service) DE ATER


1. Ingrese a la página web de ATER:

<https://www.ater.gob.ar/ater2/catastro/servicioscatastrales.asp>

y diríjase a la opción "**VISOR GRÁFICO CATASTRAL Abierto**" mediante el botón ubicado en la margen izquierda del sitio web.

The screenshot shows the ATER website interface. On the left, there is a vertical menu with various service categories. The 'VISOR CATASTRAL ABIERTO Geoservicios' button is highlighted with a red rectangular box. The main content area displays 'Servicios Catastrales' with several sub-sections: 'Servicios web generales para contribuyentes', 'Servicios con clave fiscal para profesionales matriculados', 'Servicios con clave fiscal para Organismos del Estado, Municipios y Comunas', and 'Preguntas Frecuentes'. The 'VISOR GRÁFICO CATASTRAL (Municipios y organismos)' and 'DECLARACIÓN JURADA ONLINE (Municipios)' links are visible under the third section.


2. Luego, en la pestaña "Geoservicios y datos abiertos", haga clic derecho en WMS y copie la dirección de enlace.



3. En QGIS, cliquee el ícono de Administración de Fuente de Datos (también disponible en el menú Capa/Administrador de Fuentes de Datos).



4. En la ventana de diálogo, diríjase a la pestaña **WMS/WMTS** en la margen izquierda; luego seleccione **Nuevo**.



5. En **Nombre** escriba cualquier nombre a elección (por ejemplo "ATER"). En **URL** pegue la dirección de enlace que copió en el paso 2. Destilde la opción "Activar paginación de objetos" y tilde los dos casilleros restantes (Ignorar orientación de ejes e Invertir orientación de los ejes). Haga clic en ACEPTAR.

Crear una nueva conexión WFS

Detalles de la conexión

Nombre: ATER

URL: https://geoserver.ater.gob.ar/geoserver/ows?service=WFS&version=1.1.0

Autenticación

Configuraciones Básica

Seleccionar o crear una configuración de autenticación

Sin autenticación

La configuración guarda las credenciales encriptadas en la base de datos de autenticación de QGIS.

Opciones de WFS

Versión: Máximo Detectar

Máximo número de objetos

☐ Activar paginación de objetos

Tamaño de página

☒ Ignorar orientación de eje (WFS 1.1/WFS 2.0)

☒ Invertir orientación de los ejes

Aceptar Cancelar Ayuda

6. Finalmente, haga clic en CONECTAR y cargue las capas que se deseen ver o consultar.